GUIDE D'INSTALLATION DE LINUX SOUS DE WINDOWS 10

Windows SubSytem Linux Installation d'une distribution Linux

Tutoriel WINDOWS

David GOÏTRÉ

Table des matières

1. Présentation de WSL	3
2. Présentation de WSL 2	4
3a. Installation de WSL via les fonctionnalités	5
3b. Installation de WSL via PowerShell	5
4. Installation de WSL 2	6
5. Configuration de WSL 2	6
6. Installation d'une distribution Linux	6
7. Mise à jour d'une distribution Linux	8
8. Installation d'un environnement de bureau	8
9. Installation d'un serveur X	8
10. Exécution de Linux via le serveur X	9
11. Exécution de Linux via une console RDP	10
12. Connexion à Linux via la console RDP Windows	10
13. Conclusion	12

1. Présentation de WSL

Windows Subsystem for Linux (WSL), en français « Sous-système Windows pour Linux », est une nouvelle fonctionnalité qui permet d'exécuter un environnement Linux directement sur Windows 10, sans aucune modification.

WSL est une couche de compatibilité qui permet d'exécuter une distribution Linux directement sur Windows 10 avec des performances proches d'une installation native. Avec WSL, on peut installer des distributions Linux (Ubuntu, Debian, openSUSE...) et les exécuter dans Windows 10, sans avoir besoin de créer des machines virtuelles qui peuvent parfois être lourdes et fastidieuses à utiliser.



Grâce à WSL, on peut :

- a) Choisir et installer des distributions Linux à partir du Microsoft Store.
- b) Exécuter des outils en ligne de commande tels que grep, sed et awk, des fichiers binaires ELF-64.
- c) Exécuter des scripts Bash et des logiciels Linux, notamment :
 - Outils : vim, emacs, tmux
 - Langages : NodeJS, Javascript, Python, Ruby, C/C++, C# & F#, Rust, Go
 - Services : SSHD, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL
 - Installer des logiciels supplémentaires en utilisant le gestionnaire de paquets (apt, yum, rpm...) de la distribution Linux
 - Exécuter des applications Windows à partir du shell Linux
 - Exécuter des logiciels Linux sur Windows

2. Présentation de WSL 2

WSL est disponible en version 2 sur Windows 10 2004 et les versions ultérieures de W10.

WSL 2 est une évolution majeure du sous-système Windows pour Linux. Cette nouvelle version embarque un **véritable noyau Linux**, augmente les performances du système de fichiers et apporte une compatibilité complète des appels système.

Les opérations gourmandes en fichiers, telles que git clone, npm install, apt update, apt upgrade, sont toutes **nettement plus rapides** avec WSL 2.

Toutes les distributions Linux disponibles sont compatibles aussi bien avec WSL 1 qu'avec WSL 2. Elles peuvent être mises à niveau ou rétrogradées à tout moment. Enfin, il est possible d'exécuter des distributions WSL 1 et WSL 2 côte à côte.



3a. Installation de WSL via les fonctionnalités

Ouvrir la fenêtre Fonctionnalités de Windows

- a) Via la commande Exécuter : optionalfeatures.
- b) Via les Paramètres > Applications et fonctionnalités > Fonctionnalités facultatives > Plus de fonctionnalités Windows.



c) Cocher la case Sous-système Windows pour Linux puis faites OK



d) Patienter puis cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant, pour finaliser l'installation de WSL.

3b. Installation de WSL via PowerShell

- a) Ouvrir **PowerShell** en tant qu'administrateur
- b) Saisir la commande : dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
 Activen la commande en la la commanda de la commanda d
- Activer le composant « Plateforme d'ordinateur virtuel » (WSL 2 uniquement) : dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
- d) Redémarrer l'ordinateur

4. Installation de WSL 2

Télécharger WSL 2 sur ce site et exécuter le fichier téléchargé.

5. Configuration de WSL 2

Par défaut, WSL 2 n'est pas l'architecture par défaut lors de l'installation d'une nouvelle distribution Linux. Pour définir WSL 2 comme version par défaut (recommandé), suivre les étapes suivantes :

- a) Ouvrir la console PowerShell et saisir les commandes suivantes
- b) Lister les distribution installées : wsl --set --verbose
- c) Définir WSL 2 par défault : wsl --set-default-version 2
- d) Définir WSL 2 pour une distribution Linux : wsl --set-version ubuntu 2

Attention WSL 2 n'est compatible qu'avec les versions récentes de Linux. Si Linux ne s'affiche pas modifier la version de WSL. Il est disponible seulement sur Windows 10 2004, quant à **WSL 1**, il est disponible à partir de Windows 10 1709.

6. Installation d'une distribution Linux

Une fois WSL installé, vous pouvez installer votre distribution Linux préférée depuis le Microsoft Store.

a) Ouvrir le store et rechercher puis cliquer sur la distribution Linux de votre choix

Microsoft Store					- 0	×
← Accueil Jeu	ux Divertissement Produc	tivité Offres		م	Rechercher R_{+}	•••
Résultats po	our: ubuntu					
Sections	~	Disponible sur	~			
_ lous les services						
Application	s (12) Afficher tout					
and the second					~~~	

b) Cliquez sur le bouton Télécharger pour lancer le téléchargement et l'installation de Linux

Microsoft Store	-		×		
← Accueil Jeux Divertissement	Productivité Offres $ ho$ Rechercher	A ₊			
	Ubuntu 20.04 LTS				
ubuntu®	Canonical Group Limited • Outils de développement > Utilitaires				
	★★★★ 10				
	Ubuntu 20.04 on Windows allows you to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more.	8			
	Plus				
PEGI 3	Gratuit				
PEGI	Télécharger				

c) Une fois l'installation terminée, exécuter votre distribution Linux via le menu Démarrer, la Recherche ou bien le Microsoft Store. Patienter pendant l'installation du système



d) Saisir le nom d'utilisateur puis le mot de passe du compte utilisateur



e) Voilà, la distribution Linux a bien été installée sur Windows 10

```
root @DESKTOP-WSL222: ~
                                                                   Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-19041-Microsoft x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
  Management:
                  https://landscape.canonical.com
 * Support:
                   https://ubuntu.com/advantage
 System information as of Thu Jun 4 11:45:05 CEST 2020
 System load:
                  0.52
                            Processes:
                                                   7
 Usage of /home: unknown
                            Users logged in:
                                                   0
                            IPv4 address for eth0: 192.168.8.128
 Memory usage:
                  60%
 Swap usage:
                  0%
0 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
This message is shown once once a day. To disable it please create the
/home/root/.hushlogin file.
root@DESKTOP-WSL222 :~$
```

7. Mise à jour d'une distribution Linux

Une fois Linux installé, il est impératif de le mettre à jour, pour cela :

- a) Ouvrir La distribution Linux précédemment installé
- b) Saisir les commandes ci-dessous :

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade

8. Installation d'un environnement de bureau

Linux est installé sans interface graphique, il faut donc utiliser les commandes suivantes.

Pour Kali :

sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install kali-desktop-xfce

Pour les autres distributions basées sur Debian :

sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install xfce4

9. Installation d'un serveur X

Tout ce que l'on doit faire, c'est installer l'outil <u>VcXsrv</u> ou un équivalent sur votre Windows. Au lancement de **VcXsrv**, on peut choisir un mode d'affichage. « **Multiple Windows** » signifie que les applications vont se lancer dans des fenêtres indépendantes. Et « **One large Windows** » va afficher le bureau et tout le bordel dessus ainsi que toutes vos applications.

splay settings	>
Select display settings Choose how VcXsrv display program	S
C Multiple windows	← Fullscreen
One large window	C One window without titlebar
Display number -1	
(Specify -1 to let vcxsrv automatically cho	lose one)

Pour le reste des paramètres de VcXsrv (display number and co), laissez tout par défaut. Le serveurX est lancé.

10. Exécution de Linux via le serveur X

On va installer une application avec interface graphique pour vérifier que tout fonctionne. Dans le **terminal WSL**, taper : **sudo apt install vim-gtk**

Cela va installer **vim** qui est un éditeur de texte (vim) avec une GUI. Toujours dans WSL, taper : **vim.** L'image ci-dessous doit s'afficher sur votre écran.

e e e Sha	
K Victory Server - Display DESKTOP@wsl222- :0.0	
File Edit Jools Syntax Buffers Window Help	
root@DESKTOP-wsl222-	- D X
 VIM - Vi IMproved rook@DESCTOP.WSL222 - \$ gim rook@DESCTOP.WSL222 - \$ 	
version 8.0.1453	
 by Bram Moolenaar et al. Modified by pkg-vim-maintainers@lists.alioth.debian.org 	
 Vim is open source and freely distributable 	
- Sponsor Vim development!	
type :help sponsor <enter> for information</enter>	
- type :q <enter> to exit</enter>	
 type independent of delt for on-time help type :help version8<enter> for version info</enter> 	
	v

Si ça ne fonctionne pas, c'est que la dernière version de WSL n'est pas à jour. On devrait alors rajouter la ligne suivante tout en bas de le **fichier .bashrc** qui se trouve dans le **répertoire home** sur Linux WSL.

- a) Saisir la commande : Sudo nano .bashrc
- b) Saisir le code : export DISPLAY=:0
- c) Sauvegarder le fichier .bashrc. Fermer tout et retester

Pour lancer l'environnement de bureau Linux, saisir le code **xfce4-session**. L'interface de Ubuntu 20.04 s'affiche dans le serveur X.



11. Exécution de Linux via une console RDP

Tout d'abord installer et configurer la prise en main à distance **XRDP** sous Linux.

Pour Kali :

sudo apt-get install xrdp sudo cp /etc/xrdp/xrdp.ini /etc/xrdp/xrdp.ini.bak sudo sed -i 's/3389/3390/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i's/max_bpp=32/#max_bpp=32\nmax_bpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i 's/xserverbpp=24/#xserverbpp=24\nxserverbpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo /etc/init.d/xrdp start

Pour les autres distributions basées sur Debian :

sudo apt-get install xrdp sudo cp /etc/xrdp/xrdp.ini /etc/xrdp/xrdp.ini.bak sudo sed -i 's/3389/3390/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i 's/max_bpp=32/#max_bpp=32\nmax_bpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo sed -i 's/xserverbpp=24/#xserverbpp=24\nxserverbpp=128/g' /etc/xrdp/xrdp.ini sudo /etc/init.d/xrdp start

12. Connexion à Linux via la console RDP Windows

Windows possède un outil de prise en main à distance, déjà installé. Il faut :

- a) Cliquer sur le bouton Démarrer
- b) Cliquer sur le dossier Accessoires Windows
- c) Ouvrir le Connexion Bureau à distance

n Connexi	on Bureau à distance	—		\times
N	Connexion Bureau A distance			
Ordinateur : Nom d'utilisateur : Vos informatio connexion.	localhost:3390 Aucun paramètre n'a été spécifié ons d'identification seront demandé	es lors de la]	
Afficher	les <u>o</u> ptions	Connexion	Aid	de

d) Saisir localhost:3390 dans la zone prévue

e) Saisir les identifiants fournis pendant l'installation de Linux

Login to	Just connecting	
Session username password	Xorg	_

f) L'interface de Ubuntu 20.04 s'affiche.



g) Pour Kali, si l'écran ci-dessous s'affiche, saisir **startxfce4** pour exécuter l'environnement graphique. Une fois le bureau affiché, ne fermer le terminal que pour quitter Kali.



13. Conclusion

Les deux solutions pour ouvrir Linux sous Windows ont chacune leurs **avantages** et **inconvénient**. A vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

